


GUIA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO BRIA MOBILE

1. O primeiro passo é fazer o download do aplicativo BRIA Mobile - VoIP Softphone:

Para o sistema operacional iOS:
Acesse a Apple Store no seu dispositivo

Para o sistema operacional Android:
Acesse a Play Store no seu dispositivo

Pesquise: BRIA MOBILE



2. Abra o App e configure a sua assinatura.


Após a instalação o segundo passo é abrir o aplicativo e configurar a sua assinatura. O BRIA Mobile – VoIP Softphone costuma apresentar duas opções de assinatura e normalmente oferece alguns dias de teste grátis.



Escolha a assinatura que melhor se encaixe no seu negócio.

3. Habilite o Aplicativo BRIA Mobile - VoIP Softphone

Conceda as permissões solicitadas para que o aplicativo consiga desempenhar e forma completa as atividades, conforme os exemplos nas imagens abaixo:





Permissão para telefone



Permitir que o app **Bria Mobile** faça e gerencie chamadas telefônicas?

NEGAR PERMITIR


- Ler status e identidade do telefone
- Redirecionar chamadas de saída
- Ligar para números de telefone diretamente

RECUSAR

MOSTRAR

4. Adicionar uma conta

Para adicionar uma nova conta no app BRIA Mobile - VoIP Softphone basta clicar no sinal de adição (+) que aparece dentro do aplicativo.



5. Selecione uma conta

Nessa tela do BRIA Mobile - VoIP Softphone terão muitas opções de conta! Na categoria “Contas Genéricas Definidas por Usuário” selecione a primeira opção **SIP – Fazendo Chamadas**.



6. Busque os dados da sua conta VoIP da BHI para cadastrar no BRIA Mobile - VoIP Softphone.

Os dados de autenticação foram enviados por e-mail no ato da ativação de sua linha/pabx.

7. Configure os detalhes da conta

Nessa tela do BRIA Mobile - VoIP Softphone você precisará preencher 5 campos: Nome da conta, exibir como, nome do usuário, senha e domínio.

Detalhes da conta

Nome da Conta
<vazio>

Detalhes do Usuário

Exibir Como
<vazio>

Nome de usuário
<vazio>

Senha
<vazio>

Domínio
<vazio>

Serviço de push Bria

Usar Notificações de Push


Modo de registro por push
Controle de um único dispositivo

Vamos entender como preencher cada um deles:

- Nome da conta: coloque o número do seu ramal
- Exibir como: coloque o número do seu ramal
- Nome do usuário: o número do seu ramal
- Senha: insira a senha do ramal
- Domínio: coloque o servidor sip informado no e-mail de ativação

8. Ativando a sua conta no BRIA Mobile - VoIP Softphone para seu Android ou iOS.

Agora que você já preencheu todos os dados necessários é só clicar no botão para ativar a sua conta. Quando ela estiver ativada ficará com a cor verde, conforme o exemplo da imagem abaixo:



E está configurada sua conta SIP!

Agora você já pode fazer e receber chamadas!